

Együtt a legjobb minőségért

syngenta®

Megérkezett a kiváló minőségű palánta... mostantól minden Öntől függ!

Xtra jó eredmények Xtray® palántával!

Xtray palántáinkat különös gonddal neveljük, és abban bízunk, hogy szállítás után az Ön növényházában is gond nélkül fejlődnek tovább. Nagyon fontos, hogy a palántákat az átvétel után fokozott odafigyeléssel kezeljük. Kövesse tanácsainkat és használja kinyomóinkat, hogy a legjobb eredményt érje el palántáinkkal.

a Xtray palánta kinyomóra van szüksége, keresse munkatársainkat!



Az Xtray palánták fogadása

A palánták érkezésekor fokozottan óvjuk őket a fagytól és a szélről. Fontos tudni, hogy a szállítójármű és a fogadó növényház hőmérséklete között általában igen nagy a különbség, ami komoly sokkot okozhat a növényeknek. Bánjunk kíméletesen a palántákkal.

Ezt tegyük:

- ✓ Tegyük a tálcákat árnyékos és hűvös, a szezonról függően 10-15°C-os helyre
- ✓ A hűvös szállítójárműből történő kirakodás után a növények hőmérséklete óránként maximum 4°C-kal emelkedjen. Ha a hőkülönbség 10°C-nál nagyobb, akkor úgy lassítsuk a növények melegedését, hogy néhány óráig nem rakjuk szét a tálcákat
- ✓ Az időjárási viszonyok figyelembe vételével minél előbb rakjuk szét az Xtray tálcákat védett helyen

Ezt NE tegyük:

- ✗ Ne hagyjuk egymáson a tálcákat 4 óránál hosszabb ideig
- ✗ Ne engedjük, hogy a kirakodás után a növényeket a túl nagy hőmérséklet és páratartalom különbség miatt nagy sokk érje
- ✗ Ne tegyük a palántákat közvetlen napfényre



Az Xtray palánták akklimatizálódása

Ültetés előtt biztosítsunk lehetőséget, hogy a növények 24 órán keresztül akklimatizálódhassanak az új környezetben és a hosszú szállítás után újra felvehessék a nappalok és éjszakák ritmusát. A szivarpalántákat tartsuk egyenletesen nedvesen és minden alkalommal kiegyenlített, 1,5 EC értékű, kalcium-nitrátot is tartalmazó vízzel öntözzük őket, lehetőleg a reggeli órákban.

Ezt tegyük:

- ✓ Szétrakáskor helyezzük szorosan egymás mellé a tálcákat, hogy a szivarpalántákat a tálca szélén is egyenletesen nedvesek tudjuk tartani
- ✓ Kerüljük a közvetlen napsugárzást, használjunk árnyékolót vagy takarjuk fátyolfóliával a tálcákat
- ✓ Gondoskodjunk a megfelelő öntözésről és tápanyagellátásról

Ezt NE tegyük:

- ✗ Ne öntözzük a szivarpalántákat sima vízzel
- ✗ Ne kezeljük a növényeket növekedésszabályozó szerekkel ebben a stádiumban
- ✗ Kerüljük a növényvédőszer használatát


Hogyan használjuk az Xtray[®] kinyomót

1



Helyezzük be a kinyomó 5 lábát

2




Állítsuk a lábaira a kinyomót



A legjobb kezdet: egészséges, jól átszőtt szivarpalánta, sérülésmentes gyökérrzettel

3



Fogjuk meg a palánta tálcát a hosszú oldalain és helyezzük a kinyomóra

4



Finoman nyomjuk rá a tálcát a kinyomó tuskéire



Az Xtray palánták ültetése

Aranyszabály, hogy minden esetben kinyomóval emeljük ki a tálcából a növényeket. Így elkerülhetjük a gyökérsérüléseket és az ebből fakadó gyökérbetegségeket, mint például a Pythium. A palánták gyökeresedése gyorsabban beindul, az állomány növekedése jóval egyöntetűbb lesz.

Ezt tegyük:

- ✓ Minden esetben használjuk az Xtray kinyomót
- ✓ Megfelelő magasságban ültessük a növényeket: a szivarpalánta egy szintbe kerüljön a cserepezőfölddel
- ✓ Kerüljük a közvetlen napfényt, amíg a növények meg nem erősödnek

Ezt NE tegyük:

- ✗ A cserepezőföld ne legyen túl hideg, mert ez stresszt okoz a gyökérnek, és növeli a Pythium és Phytophthora kockázatát
- ✗ Amikor a frissen ültetett növényeket elszállítjuk végső helyükre, kerüljük az erős vibrációt, különösen akkor, ha száraz a közeg
- ✗ Lehetőleg kerüljük a megelőző növényvédőszeres kezeléseket ebben a stádiumban



Az Xtray palánták nevelése

Cserepezés után öntözzük be a növényeket, hogy a gyökérzet megfelelően érintkezzen a természetközeggel. 1,5 EC értékű vízzel öntözzünk.

Ezt tegyük:

- ✓ Fokozatosan emeljük az öntözővíz EC értékét a fajtától, a termesztési módtól és az évszaktól függően
- ✓ Hetente ellenőrizzük a természetközeg EC- és pH-szintjét, és szükség esetén módosítsuk a tápoldat összetételét
- ✓ Gondoskodjunk egészséges termesztési környezetről: legyen megfelelő légcsere, fény és hőmérséklet

Ezt NE tegyük:

- ✗ Kerüljük a megelőző növényvédőszeres kezeléseket, amikor alacsony a betegségek megjelenésének kockázata
- ✗ Ne kezeljük a növényeket növekedésszabályozó szerekkel, amíg nem mutatják a megnyúlás jeleit
- ✗ Mindig tápoldattal öntözzünk, sohasem sima vízzel